

EFFECTUER LE SCOTCH-TEST LE MATIN AVANT DEFECCATION, ET AVANT TOUTE TOILETTE INTIME.

MATERIEL

- Une lame en verre.
- Du ruban adhésif transparent.
- Tablier de soin
- Une paire de ciseaux.
- Un pot à coproculture ou un porte-lame.

TECHNIQUE

- Vérifier l'identité du patient et la concordance avec la prescription médicale
- Informer le patient de l'acte et le rassurer
- Réaliser le prélèvement **à 2 personnes** de préférence.
- Effectuer une friction hygiénique (MO.HY.NDS.094).
- Mettre le tablier de soins et les gants.
- Identifier la lame en inscrivant au crayon à papier sur la plage dépolie : le nom, prénom, date de naissance.
- Couper un morceau de ruban adhésif supérieur à la longueur de la lame.
- Faire écarter les muscles fessiers de façon à rendre la marge anale accessible.
- Bien faire adhérer le ruban adhésif sur la marge anale (appuyer avec le doigt ou avec l'extrémité arrondie d'un tube de prélèvement par exemple).
- Retirer le ruban adhésif et le coller sur la lame en évitant la formation de bulles d'air.
- Couper les extrémités du ruban adhésif au ras de la lame.
- Placer la lame dans le pot à coproculture ou dans le porte-lame.
- Identifier le pot ou le porte-lame avec une étiquette patient.
- Retirer et éliminer les gants.
- Réaliser une friction hygiénique des mains.
- Identifier et renseigner le bon de demande d'examens (**renseignements cliniques indispensables**), et l'insérer dans le compartiment extérieur du sachet.
- Transmettre le prélèvement au laboratoire (PRE-PT-003) : [voir la fiche analyse correspondant à ce prélèvement dans le guide des analyses sur Intranet.](#)